






Einstellungen

WLAN

SIP

Kamera

Relaiskontakte

API-Aktionen

Allgemein

Einstellungen

WLAN

SSID

WLAN-Winkel_7

Netzwerkschlüssel

●●●●●●●●●●

SIP

Benutzername

kurt_speck

Kennwort

●●●●●●●●

Registrar

192.168.178.1

Kamera

Bildausschnitt

Mitte Rechts ▾



Einstellungen

WLAN

SIP

Kamera

Relaiskontakte

API-Aktionen

Allgemein

Relaiskontakte

Relaiskontakt 1

Bei Betätigung der Klingeltaste 1 (intern) ▾

Schaltzeit 1

6.0

Relaiskontakt 2

Aus ▾

Schaltzeit 2

3.0

API-Aktionen

Aktion 1

Aus ▾

URL 1

Aktion 2

Aus ▾

URL 2

Aktion 3

Aus ▾

URL 3

Aktion 4

Aus ▾

URL 4

Allgemein

Schalteingang

Klingeltaste 2 ▾

Rufdauer

25

Tastenbeleuchtung

Automatisch ▾

PIN

●●●●

Speichern

[< Zurück](#)

IP-Türsprechanlage an "LAN/WLAN"

?

IP-Türsprechanlage

Anmeldedaten

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Klingeltaste 1	11	Rufgruppe	Standard
Rufgruppe bearbeiten			

[Klingeltaste hinzufügen](#)Name der
Türsprechanlage

Türsprechanlage

Ausgehende Rufe
über

▼

Zeichenfolge für
Türöffner

Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türöffner ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Türsprechanlage. Um die Tür zu öffnen, müssen Sie dann am FRITZ!Fon diese Zeichenfolge nicht mehr eingeben, sondern können stattdessen einfach die Funktionstaste "Öffnen" nutzen.

Live-Bild

http://

192.168.178.70/jpg

Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internet-Adresse der Kamera ein. Die Internet-Adresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer